

## Offline betalinger DAKS

Samtlige terminaler kan køre offline, men det kræver at kunden har et fysisk kort.

Ved betaling med chip og PIN har alle kort, der understøtter offline, en beløbsgrænse på offline total. På Dankort er grænsen 20.000 kr. og på andre kort er det normalt op til 1.500kr. Det er dog anderledes med andre typer af kort.

Debetkort med saldokontrol, kan ikke bruges til at betale offline og det kan wallet-betalinger med mobilen, som f.eks. Apple Pay og Google Pay, heller ikke.

Vær opmærksom på, at transaktioner gennemført offline, er på forretningens egen ansvar og risiko, når der betales med Visa og MasterCard.


## Offline betaling på kassen

Slå vare ind og tryk på betal


The screenshot displays the DAKS POS system interface. At the top, the status bar shows 'EKSP.1 BON-OFF', 'Registrering', and the date/time '15/10/2025 09.16'. The main area is divided into two sections. On the left, a list of items is shown with a total of '1,00 kr.'. Below this is a numeric keypad with buttons for 'X', 'TJENER NR.', digits 0-9, and function keys like 'Dankort', 'KONTANT', 'SLET/Afslut', 'FEJL', 'BON', 'DK NOTA', 'ÅBEN SKUF', 'RETUR', 'HJEM', 'FUNKTIONER', and 'BETAL'. On the right, a grid of green buttons lists various items: 'VÆSKER', 'LINSER', 'SOLBRILLER', 'FLERE LEJE', 'ENKELT LEJE', 'FLERE STYRKE', and 'ENKELT STYRKE'. A red arrow points to the 'BETAL' button at the bottom right of the interface.

| EKSP.1 BON-OFF |          | Registrering     |         | 15/10/2025 09.16 |       |
|----------------|----------|------------------|---------|------------------|-------|
| 1              | 1,00 kr. | SALG             |         |                  |       |
| Bord           |          | Eksponent EKSP.1 |         |                  |       |
| VÆSKER         | 1        | 1,00 kr.         |         |                  |       |
| X              |          | 0,00             |         |                  |       |
| TJENER NR.     | 7        | 8                | 9       |                  |       |
|                | 4        | 5                | 6       |                  |       |
| Dankort        | 1        | 2                | 3       |                  |       |
| KONTANT        | 0        | 00               | C       |                  |       |
| SLET/Afslut    | FEJL     | BON              | DK NOTA | ÅBEN SKUF        | RETUR |
|                |          |                  | HJEM    | FUNKTIONER       | BETAL |

Tryk herefter på den sorte bjælke



Tryk på Dankort (OFFLINE)



Terminalen vil nu efterspørge en autorisationskode.

Man kan trykke fortsæt og den vil gå videre til betalingen, men dette medfører også, at man selv hæfter for om det er nok dækning på kortet.

Hvis man vil være sikker på, at der er dækning skal man ringe til nets for få oplyst en autorisationskode for transaktionen.

Købet bliver nu sendt til terminalen, hvor kunden skal sætte kortet fysisk i kortlæseren samt taste deres pin kode.

